



Anleitung

Anleitung für die "Hallo!" App

Allgemeine Hinweise

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Abbildungen sind ebenfalls unverbindlich. Wir behalten uns technische Änderungen vor. Die Software für das von Ihnen erworbene Gerät wird ständig weiter entwickelt und aktualisiert. Angaben in diesem Handbuch können gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

Neueste Produktinformationen über **Hallo!** erhalten Sie auf:
www.easy-trac.de

Die in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der 1.A Connect GmbH, darf kein Teil dieser Unterlagen vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch oder mechanisch) dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten.

Copyright:

1.A Connect GmbH

Obere Seestrasse 13

D-66625 Nohfelden-Gonnesweiler

www.1a-archiv.de

Voraussetzungen für die Nutzung von **Hallo!**

Hallo! kann nur mit einem Android-Betriebssystemen genutzt werden. Für eine optimale Nutzung der App benötigen Sie einen **Tablet-PC mit Telefonfunktion**.

Sollte der Tablet lediglich über eine SIM - Karte verfügen, können Sie nur die Email- und SMS-Funktion von **Hallo!** nutzen. Ist nur eine WLAN Anbindung möglich, werden Nachrichten nur über Email versendet.


Zur Kommunikation nutzt die **Hallo!** App sowohl Telefonverbindungen, wie auch SMS und WLAN. Je nach SIM Karte können hier zusätzliche Kosten entstehen.

Im Tablet muss eine gültige Emailadresse angegeben werden. Die Informationen zur Einrichtung eines Email-Kontos entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Email-Anbieters.

Starten Sie Hallo!



Wenn Sie die App heruntergeladen haben, können Sie **Hallo!** über eine Berührung des Icons starten.



Der Bildschirm ist in drei unterschiedliche Felder und Funktionsbereiche eingeteilt.

Feld 1: Die Uhr / Einstellungen

Die Uhr zeigt Ihnen die Uhrzeit an. Sie wird automatisch eingestellt und kann nicht manipuliert werden. Dieses Feld wird grün aufleuchten, wenn Sie erfolgreich eine Email / SMS versendet haben. Konnte die Nachricht nicht versendet werden, leuchtet das Feld rot auf.

Wenn Sie "Feld 1" berühren, gelangen Sie zu den Einstellungen der App. Weitere Erläuterungen zu den Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite.

Feld 2: Kontakte (gelbe Felder)

Hier sehen Sie die drei frei konfigurierbaren Kontaktfelder. Wenn Sie eines der Kontaktfelder berühren, werden an die jeweils hinterlegte Person automatisch eine SMS und eine E-Mail geschickt. Sollte Ihr Tablet über eine Telefonfunktion verfügen und eine Telefonnummer hinterlegt sein, wird gleichzeitig ein Anruf an die hinterlegte Telefonnummer gestartet.

Es können bis zu drei unterschiedliche Kontakte angelegt werden. Für jeden Kontakt können individuelle Textnachrichten versendet werden. Die Einrichtung der Kontakte erfolgt über die Einstellungen.

Feld 3: Hilfe (roter Kreis)

Das dritte Feld ist als rotes Hilfefeld konfiguriert. Wenn Sie dieses Feld berühren wird an alle gespeicherten Personen der Kontakt- bzw. Hilfewunsch gesendet. Dieses Feld ist ebenfalls frei konfigurierbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf den folgenden Seiten unter dem Punkt "Einstellungen - Hilfe-Kontakt".

Einstellungen - Kontakte

Wenn Sie Feld 1 (Uhr) berühren, gelangen Sie direkt in den Bereich Einstellungen. Hier können Sie die Informationen zu Ihren Kontaktpersonen hinterlegen. Es öffnet sich automatisch eine Eingabemaske für Ihren ersten Kontakt (1).

The screenshot shows the 'Hallo! Einstellungen' app interface. At the top, there's a 'Hallo!' logo and the title 'Einstellungen'. Below that, the contact entry form for 'Kontakt 1' is displayed. The form includes a checkbox for 'Aktiv' (checked), a name field 'Sabine', an SMS field '+49055273291', a telephone field '0049895554711', an email field 's.musterfrau@mailaccount.de', an email subject field 'Hallo!-App Nachricht', and a message field 'Hallo Sabine, ruf mich doch mal kurz an.'. At the bottom, there are navigation buttons: a left arrow (9), a 'Speichern' button (10), a right arrow (11), and a 'Bild auswählen...' button (11) with an 'X' button (12) to its right.

- (2) Aktiv schalten Setzen Sie einen Haken bei "Aktiv", damit die Daten im System aktiv sind.
- (3) Namen Bitte hier den Namen der Kontaktperson eingeben.
- (4) SMS Nr. Bitte hier die Mobil-Nummer der Kontaktperson für die SMS eingeben.
- (5) Telefon* Bitte hier die Telefonnummer der Kontaktperson eingeben.
- (6) Email Bitte hier die Emailadresse der Kontaktperson eingeben.
- (7) Email Betreff Bitte geben Sie hier den Betreff Ihrer Nachricht ein.
- (8) Text Bitte geben Sie hier den gewünschten Text der Nachricht (Email und SMS) eingeben (maximal 150 Zeichen).
- (9) Pfeiltasten Wenn Sie die Angaben gespeichert haben, können Sie mit der linken Pfeiltaste den Bereich der Einstellungen verlassen. Mit der rechten Pfeiltaste öffnet sich eine weitere Maske für die Dateneingabe für "Kontaktperson 2" und dann für die "Kontaktperson 3". Später
- (10) Speichern Hier speichern Sie die eingegebenen Daten.
- (11) Bild auswählen Berühren Sie das "Bild auswählen" Feld. Sie können nun ein Bild aus
- (12) X-Button Hier können Sie das ausgewählte Bild löschen.

* Wenn der Tablet nicht über eine Telefonfunktion verfügt, kann mit **Hallo!** auch Skype odereine andere App genutzt werden. In dem Telefonfeld muss die Kontakt-telefonnummer eingegeben werden. Zusätzlich muss auf dem Tablet ein Skype-Konto eingerichtet sein.

Einstellungen - Hilfe-Kontakt

Der "Hilfe" Kontakt ist eine zusätzliche Kontaktoption. Sie soll dazu genutzt werden, um einen dringenden Kontaktwunsch abzusetzen. Sie gelangen zur Hilfe-Eingabemaske über die rechte Pfeiltaste bei Kontakt 3.

Als Kontaktperson kann hier – nach jeweiliger Rücksprache – auch ein Betreuer, Arzt oder eine Pflegeeinrichtung eingesetzt werden. Bei der Berührung des Feldes werden alle eingegebenen Kontakte direkt (auch die Kontakte 1 -3) per SMS und Email benachrichtigt.

The screenshot shows the 'Hilfe-Kontakt' settings screen. At the top left is the 'Hallo!' logo and the title 'Einstellungen'. Below that is the main title 'Hilfe-Kontakt'. On the right side is a large red circular button with a white cross and the word 'HILFE' in white. The form contains the following fields:

- SMS: (1) +4915547119
- Telefon: (2) 0049682447110815
- Email: (3) a.doktor@mailaccount.de
- Email-Betreff: (4) Hallo!-App Nachricht von Ida Müller
- Nachricht: (5) Hallo, bitte kontaktieren Sie mich kurz. Mir geht es...

At the bottom, there are two arrow buttons (6) and a 'Speichern' button (7).

- | | |
|-------------------|---|
| (1) SMS Nr. | Bitte hier die Mobil-Nummer des Hilfskontaktes für die SMS eingeben. |
| (2) Telefon | Bitte hier die Telefonnummer des Hilfskontakts eingeben. |
| (3) Email | Bitte hier die Emailadresse der Kontaktperson eingeben. |
| (4) Email-Betreff | Bitte geben Sie hier den Betreff Ihrer Nachricht ein. |
| (5) Text | Bitte geben Sie hier den gewünschten Text der Nachricht (Email und SMS) eingeben (maximal 150 Zeichen). |
| (6) Pfeiltasten | Wenn Sie die Angaben gespeichert haben, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Kontakten blättern. |
| (7) Speichern | Hier speichern Sie die eingegebenen Daten. |

Einstellung - Persönliche Daten

Bitte geben Sie hier die persönlichen Daten des Nutzers ein. Diese werden genutzt um z.B. automatisch eine Signatur an Ihre Nachrichten zu hängen. Sie werden nicht an Drittanbieter weitergeleitet und dienen ausschließlich zur softwareinternen Nutzung.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Namen | Bitte geben Sie hier den Namen des Nutzers ein. |
| (2) Telefon | Bitte geben Sie hier die Telefonnummer des Nutzers ein. |
| (3) Email | Bitte geben Sie hier Ihre Email-Adresse des Nutzers ein. |
| (4) Adresse | Bitte geben Sie hier die Adresse des Nutzers ein. |
| (5) App automa-
tisch Starten | Wenn Sie diese Funktion anklicken, startet Hallo! automatisch, wenn Sie den Tablett einschalten. |
| (6) Pfeiltasten | Wenn Sie die Angaben gespeichert haben, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Kontakten blättern. |
| (7) Speichern | Hier speichern Sie die eingegebenen Daten. |
| (8) Bild auswählen | Berühren Sie das "Bild auswählen" Feld. Sie können nun ein Bild aus der Galerie Ihres Tablets auswählen. |
| (9) X - Button | Hier können Sie das ausgewählte Bild löschen. |

SIM-Karten PIN zum Senden von SMS

Zur Nutzung der SIM-Karte muss einmalig die SIM-Karten PIN eingegeben werden. Gehen Sie dazu bei dem Tablet in EINSTELLUNGEN - SICHERHEIT - SIM - Sperre einrichten.

"SIM-Karte sperren" darf nicht aktiviert sein.

Einstellungen - Mailserver

Sie versenden mit der **Hallo!** App automatisiert Emails. Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie Informationen zu der Email-Adresse eingeben, über welche die Emails versendet werden soll.

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) SMTP Server | Geben Sie hier die SMTP Angaben Ihres E-Mail Anbieters ein.(Bei gmail z.B. smtp.gmail.com) |
| (2) Port | Geben Sie hier den Zugangsport des SMTP-Servers ein. (Bei gmail z.B. 465) |
| (3) Sichere Verbindung verwenden | Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie eine sichere Verbindung nutzen wollen (Empfohlen!) |
| (4) Benutzername | Geben Sie hier den Benutzernamen Ihrer Email ein. (z.B. meinname@gmail.com) |
| (5) Kennwort | Geben Sie hier das Kennwort Ihres Email Kontos ein. |
| (6) Test-Email | Geben Sie hier die Email-Adresse ein, an welche die Test-Email gehen soll. |
| (7) Pfeiltasten | Wenn Sie die Angaben gespeichert haben, können Sie mit den Pfeiltasten zwischen den Kontakten blättern. |
| (8) Speichern | Hier speichern Sie die eingegebenen Daten. (Sie können diese jederzeit verändern und mit dem "Speichern" Symbol neu sichern.) |
| (9) Test | Sendet eine Test-Email an die angegebene Adresse |

Skype - Telefonie

Zur Nutzung des Skype-Dienstes benötigen Sie ein Skype-Konto. Dies muß vor dem ersten Nutzen der Videotelefonie einmalig eingerichtet werden. Die genaue Anleitung dazu finden Sie bei Skype. Nachdem Sie ihr Konto eingerichtet haben drücken Sie auf dem Startbildschirm des Tablet-PC einfach auf das **Hallo !** App Icon, um wieder zur Anwendung zu gelangen.



www.easy-trac.de

KONTAKT:

1.A Connect GmbH
Obere Seestrasse 13
D-66625 Nohfelden-Gonnesweiler
Tel.: +49 6852 896618-0
archivbox@1a-archiv.de
www.1a-archiv.de